

# Magento2 外部SMTP エクステンション インストールガイド

# インストールの前に

## お使いの環境をチェックしてください

Magento2 の動作要件を満たしているサーバーをお使いですか？

このエクステンションは Magento2 専用に開発されています。

Magento2 の動作要件を満たさない環境では正しく動作しない恐れがあります。

Magento 公式ドキュメントに掲載されている動作要件を参照のうえ、ご利用になられる予定の環境が Magento2 に適合しているかを事前にご確認ください。

<http://devdocs.magento.com/guides/v2.0/install-gde/bk-install-guide.html>

Magento2 は正しくインストールされていますか？

既に Magento2 がインストールされている環境をお持ちの場合は、改めてご確認ください。 Magento2 が正しくインストールされていない環境では、このエクステンションは設計通りの挙動・パフォーマンスを発揮することができない恐れがあります。

composer は正しくインストールされていますか？

エクステンションのバージョンや依存性の管理を適切に行うためには composer が必要です。 Magento2 のインストール以外に、お使いの環境で composer が正しくインストール・設定されているかをご確認ください。

# インストール方法

## composer を使ってインストール

### エクステンション配置用ディレクトリの作成

1. Magento2 がインストールされているディレクトリにアクセスします。
2. その中にある vendor ディレクトリに移動します。
3. vendor ディレクトリの下に、下図のようにディレクトリを作成してください。



ディレクトリ	最終更新日	権限
vendor	今日 9:34	rw-rw-r-x (775)
~ 中略 ~		
▶ symfony	2016/04/07 8:34	rw-rw-r-x (775)
▶ tediw	2016/04/07 8:29	rw-rw-r-x (775)
▶ tubalmartin	2016/04/07 8:29	rw-rw-r-x (775)
▶ veriteworks	今日 9:34	rw-rw-r-x (775)
▶ packages	今日 12:14	rw-rw-r-x (775)
▶ m2-janane...le-1.0.1.zip	今日 9:31	rw-r--r-- (644)
▶ zendframework	2016/04/07 8:31	rw-rw-r-x (775)
		178.8 KB

### composer に設定を追加し、インストールを実行


1. Magento2 がインストールされているディレクトリにアクセスします。
2. 以下のコマンドを実行します。

```
composer config repositories.veriteworksartifacts artifact ¥
/<Magento インストールディレクトリ>/vendor/veriteworks/packages
composer require veriteworks/external-smtp
php bin/magento module:enable Veriteworks_ExternalSmtp
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento cache:clean
```

# 設定方法

## 接続するSMTPサーバーの設定

1. Magento2 の管理画面にログインします。
2. 画面左のメニューから「店舗」を選択します。
3. 表示されたメニューの「設定」を選択します。
4. 設定画面の「高度な設定」メニューにある「システム」を選択します。
5. 表示された項目にある「外部SMTP」を選択します。



The screenshot shows the Magento 2 Admin Panel. The left sidebar is titled 'Store' and includes icons for Dashboard, Sales, Products, Customers, Marketing, Reports, and Partners & Extensions. The 'Store' icon is highlighted. The main content area shows the 'Store' settings menu with 'General', 'Catalog', 'Customer', 'Sales', 'Localization', 'Service', and 'Advanced' sections. The 'Advanced' section is expanded, showing 'System' and 'Developer' sections. A red dashed box highlights the 'System' section under 'Advanced'.

# 設定方法

## 外部SMTP設定

1. 表示されている入力欄に値を入力していきます。  
SMTPサーバーから提供されている情報に合わせた値を選択・入力してください。
2. Reply-To・Return-Pathは必要に応じてご使用ください。

認証方式 [ストアビュー]	<input type="text" value="LOGIN"/>
SSL暗号化方式 [ストアビュー]	<input type="text" value="SSL"/>
SMTPホスト名 [ストアビュー]	<input type="text"/>
SMTPポート番号 [ストアビュー]	<input type="text"/> 465番(SSL)または587番 (TLS) を使用してください。
ユーザー名 [ストアビュー]	<input type="text"/> SMTP認証ユーザー名
パスワード [ストアビュー]	<input type="text"/>
Reply-Toを使用する [ストアビュー]	<input type="text" value="Yes"/>
Return-Pathを使用する [ストアビュー]	<input type="text" value="特定の"/> <input type="text"/>
Return-Pathメールアドレス [ストアビュー]	<input type="text"/>

# テストメールの送信

## 運用開始前に送信試験をしてください

1. 送信先アドレスと、送信元メールアドレスを指定して、外部SMTPからの送信テストができます。
2. 本番運用前にかならず送信試験を行ってください。
3. メールが届かない場合は、Magento側の設定や外部SMTP側の設定、DNSレコードの設定を再確認してください。

Eメールアドレス [ストアビュー]	<input type="text"/>
テストメール送信先アドレス。	
送信元メールアドレス [ストアビュー]	<input type="text"/>
空欄の場合はユーザー名を使用します	
<input type="button" value="テストメール送信"/>	

# アンインストール時の注意事項

本エクステンションをアンインストールするときは

バックアップを作成してから実行してください

エクステンションをアンインストールする場合、インストール後に予期せぬ不具合が起きる恐れがあります。

万一の自体に備え、事前にMagentoやデータベースなどのバックアップを作成してください。