

Magento2 ヤマト運輸配送 料金管理エクステンション インストールガイド

インストールの前に

お使いの環境をチェックしてください

Magento2 の動作要件を満たしているサーバーをお使いですか？

このエクステンションは Magento2 専用開発されています。
Magento2 の動作要件を満たさない環境では正しく動作しない恐れがあります。

Magento 公式ドキュメントに掲載されている動作要件を参照のうえ、ご利用になられる
予定の環境が Magento2 に適合しているかを事前にご確認ください。

<http://devdocs.magento.com/guides/v2.0/install-gde/bk-install-guide.html>

Magento2 は正しくインストールされていますか？

既に Magento2 がインストールされている環境をお持ちの場合は、改めてご確認ください。
Magento2 が正しくインストールされていない環境では、このエクステンションは設計通りの
挙動・パフォーマンスを発揮することができない恐れがあります。

composer は正しくインストールされていますか？

エクステンションのバージョンや依存性の管理を適切に行うためには composer が必要です。
Magento2 のインストール以外に、お使いの環境で composer が正しくインストール・設定
されているかをご確認ください。

インストール方法

composer を使ってインストール

エクステンション配置用ディレクトリの作成

1. Magento2 がインストールされているディレクトリにアクセスします。
2. その中にある vendor ディレクトリに移動します。
3. vendor ディレクトリの下に、下図のようにディレクトリを作成してください。

▼	vendor	今日 9:34	rw-rw-r-- (775)	--
		~ 中略 ~		
▶	symfony	2016/04/07 8:34	rw-rw-r-- (775)	--
▶	tedivm	2016/04/07 8:29	rw-rw-r-- (775)	--
▶	tubalmartin	2016/04/07 8:29	rw-rw-r-- (775)	--
▼	veriteworks	今日 9:34	rw-rw-r-- (775)	--
▼	packages	今日 12:14	rw-rw-r-- (775)	--
	m2-janane...le-1.0.1.zip	今日 9:31	rw-r--r-- (644)	178.8 KB
▶	zendframework	2016/04/07 8:31	rw-rw-r-- (775)	--

composer に設定を追加し、インストールを実行

1. Magento2 がインストールされているディレクトリにアクセスします。
2. 以下のコマンドを実行します。

```
composer config repositories.veriteworksartifacts artifact ¥
/<Magento インストールディレクトリ>/vendor/veriteworks/packages
composer require veriteworks/yamatoshipping
php bin/magento module:enable Veriteworks_Yamatoshipping
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento cache:clean
```

設定方法

基本設定

ヤマト配送モジュールの設定方法

1. Magento2 の管理画面にログインします。
2. 画面左のメニューから「店舗」を選びます。
3. 表示されたメニューの「設定」を選びます。
4. 設定画面の「セールス」メニューにある「配送方法」を選択します。
5. 表示された項目にある「ヤマト配送」を選びます。
6. 「有効」をYESにすることで、ヤマト配送モジュールが有効となります。

The screenshot displays the Magento 2 admin interface for configuring shipping methods. The left sidebar shows the 'Stores' (店舗) menu, with 'Settings' (設定) highlighted. The 'Sales' (セールス) menu is expanded, and 'Shipping Methods' (配送方法) is highlighted. The 'Shipping Methods' dropdown menu is open, showing 'Yamato Transport' (ヤマト運輸) highlighted.

全般	定額
カタログ	ヤマト運輸
顧客	送料無料
セールス	料金表
セールス	UPS
セールスメール	USPS
PDF印刷物	FeedEx
税	DHL
レジに進む	
配送設定	
マルチ SHIPPING 設定	
配送方法	

配送料金表の登録方法

常温と冷蔵・冷凍配送料金の設定

配送料金を1件ずつ登録するには

1. 左メニューから「VERITWORKS」を選びます。
2. 「ヤマト配送料金管理」にある、「通常配送管理」または「冷蔵/冷凍配送管理」を選びます。
3. 一覧のデータの編集もしくは新しいデータの追加ができます。

The screenshot displays the Veriteworks management interface. On the left is a dark sidebar menu with various icons and labels. The 'VERITWORKS' logo at the bottom of the sidebar is highlighted with a red dashed box. The main content area shows the 'Yamato shipping rate table' (ヤマト運輸送料表) with a table of data and a 'Add new row' button.

Veriteworks Inc. Information:

- Veriteworks Inc.
- veriteworks.co.jp
- principle-works.jp

Navigation Menu (Left Sidebar):

- ダッシュボード
- セールス
- 商品
- 顧客
- マーケティング
- コンテンツ
- レポート
- 店舗
- システム
- FIND PARTNERS & EXTENSIONS
- VERITWORKS

Yamato Shipping Rate Table (ヤマト運輸送料表):

1件が見つかりました。

アクション	ウェブサイト	国	都道府県	宛先の郵便番号	状態名	状態値	値段	アクション
<input type="checkbox"/>	Main Website	日本	Tokyo	*	package_weight	0.0000	700.0000	編集

配送料金表の登録方法

1. 料金を設定するウェブサイト・国・地域などの情報を入力します。
2. 状態値には料金計算の始点になる重量を指定してください。
3. 価格には配送料金を指定してください。
4. コストは料金計算には使用しませんので0のままにしておいてください。
5. 設定値の例は下表を参考にしてください。

[← 戻る](#) 保存

行を追加

ウェブサイト *

国

地域

郵便番号 *

条件

状態値 *

価格 *

コスト *

国	地域	郵便番号	重量	配送料
日本	北海道	*	0	1300
日本	北海道	*	2	1500
日本	北海道	*	5	1700
日本	北海道	*	10	1900
日本	北海道	*	15	2100
日本	北海道	*	20	2300

商品状態の設定方法

基本設定

商品状態の設定方法

1. 商品画面で配送状態 (Shipping Condition) から通常/冷蔵/冷凍配送を選んでください。
2. 冷蔵と常温は別に配送 (Ship Separately) は、通常配送商品のみ有効です。
3. 有効にすると常温商品は冷蔵商品として、共に配送されます。

Shipping Condition [グローバル]	常温
Ship Separately [グローバル]	Yes
Active only for Normal product	

※冷凍は常温・冷蔵と共に配送はできません。

	常温	冷蔵	冷凍
常温	○	○	×
冷蔵	○	○	×
冷凍	×	×	○

設定画面の説明

設定画面の説明

一定額以上から送料を無料にする場合

1. 設定画面から「一定額以上は無料配送」に金額を入力してください。

ヤマト運輸 ⌵

有効 [ウェブサイト]	Yes	▼
タイトル [ストアビュー]	ヤマト運輸	
配送方法名 [ウェブサイト]	宅急便	
一定額以上は無料配送 [ウェブサイト]		
条件 [ウェブサイト]	重量と配送先	▼
仮想商品を配送料計算に含める [ウェブサイト]	No	▼
手数料を計算 [ウェブサイト]	固定	▼
手数料 [ウェブサイト]		
エラーメッセージ表示 [ストアビュー]	この配送方法は利用できません。利用するには、管理者にお問い合わせください。	

B2連携の設定

1. B2連携をする場合に、購入者と配送先が同じ場合には店舗住所を荷送人住所に使用できません。
2. 「店舗住所を配送先住所に使用」する場合は、店舗名などの項目を設定してください。
3. 「カスタム商品名を使用」を有効にすると、送り状に印字される品名を任意の文字列にすることができます。

エクスポート設定

店舗住所を出荷元住所に使用 [ストアビュー]	Yes
店舗名 [ストアビュー]	ペリテワークス
店舗名カナ [ストアビュー]	ペリテワークス
店舗電話番号 [ストアビュー]	0358421905
店舗郵便番号 [ストアビュー]	114-0013
店舗都道府県 [ストアビュー]	東京都
店舗市区町村 [ストアビュー]	北区
店舗番地 [ストアビュー]	東田端
店舗建物名 [ストアビュー]	2-5-14
カスタム商品名を使用 [ストアビュー]	Yes
カスタム商品名 [ストアビュー]	ガラス製品
カスタム商品SKU [ストアビュー]	custom-sku

B2連携の設定

1. その他、B2で指定したい下図の項目は任意で設定してください。
2. 項目の意味についてはB2のマニュアルをご覧ください。

ご請求先顧客コード [ストアビュー]	<input type="text"/>
ご請求先分類コード [ストアビュー]	<input type="text"/>
荷扱い1 [ストアビュー]	<input type="text"/>
荷扱い2 [ストアビュー]	<input type="text"/>
営業所止め [ストアビュー]	<input type="text"/>
個数口枠の印字 [ストアビュー]	<input type="text"/>
注文時カード払いデータ登録 [ストアビュー]	<input type="text"/>
お届け予定eメール利用区分 [ストアビュー]	<input type="text" value="info@veriteworks.co.jp"/>
お届け予定eメールe-mailアドレス [ストアビュー]	<input type="text" value="info@veriteworks.co.jp"/>
入力機種 [ストアビュー]	<input type="text"/>
クロネコ収納代行利用区分 [ストアビュー]	<input type="text"/>
メモ [ストアビュー]	<input type="text"/>
運賃管理番号 [ストアビュー]	<input type="text"/>

CSVインポート時の設定

1. 荷物追跡番号の記載されたCSVをインポートする際に、自動的に売上計上する支払い方法を指定できます。
2. 選択されなかった支払い方法は自動計上の対象とはなりません。

荷物追跡番号CSVインポート設定

自動計上支払方法
[ウェブサイト]

No Payment Information Required

Check / Money order

PayPal Billing Agreement

Paygent Multi Currency Credit Card Linktype Payment


Stripe

VeriTrans 3G Credit Card Payment

Cash On Delivery



B2形式CSVのエクスポート

1. 注文一覧の左端列にあるチェックボックスで、エクスポートしたい注文情報を選びます。
2. 「アクション」から「B2形式CSVでエクスポート」を選びます。
3. CSVが出力されます。B2に取り込んで、送り状を印刷してください。



荷物追跡番号のインポート

1. 左ナビから「VERITEWORKS」を選択し、「荷物追跡番号インポート」を選択します。
2. インポート画面が表示されます。
3. インポートしたいCSVファイルを選択します。
(CSVはB2からエクスポートした、送り状番号を含んだものを使用してください)
4. 配送や請求メールを送信したい場合はチェックを付けてください。
5. 正しくインポートができると、対象の注文が完了ステータスになります。



アンインストール時の注意事項

本エクステンションをアンインストールするときは

バックアップを作成してから実行してください

エクステンションをアンインストールする場合、インストール後に予期せぬ不具合が起きる恐れがあります。

万一の自体に備え、事前にMagentoやデータベースなどのバックアップを作成してください。